



DTI Magic 1U Server 「ES3.0プラン」

<u>HDE Controller 簡易マニュアル</u>

<u>Webサーバー設定編 Ver1.0</u>

株式会社 ドリーム・トレイン・インターネット



- Webサーバーの設定をしたいバーチャルドメインの admin ユーザーで HDE Controller のWeb ブラウザ インタフェース管理画面にログインをします。
- 2.「Webサーバー」ボタンをクリックします。
- 3.「基本設定」ボタンをクリックします。







4-1. 右図の設定画面が表示されます。

[基本設定] タブ:Webサーバーの基本的な設定をします。 各設定項目は下記のとおりとなります。

·サーバー名:Webサーバーのホスト名を設定します。

・管理者メールアドレス:管理者のメールアドレスを設定 します。

[基本設定]の設定が終わりましたら、[詳細設定] タブをクリックします。

HDE Controller: Webサーバー - 基本設定 - 基本設定 - Microsoft Internet Explorer								_ 🗆 🗙	
771N(E)	編集(E)	表示(⊻)	お死に入り(点)	ツール(エ) へい	17(日)				27-
		() () ()			DE Ant	i-Virus	>		1
- 基本180	ŧ			基本設定		IMBRE &+Bre	15-201	2-3782	
541.0	トレ管理			Webty - /1-0 Ave	0基本的公司定	を行います。 通常に	時に変更する必要は	助けませ	
ティレク	HUillitta			サーバー名 ポート番号		expressmet.dt	iadjp		
ティレク	トノに割田政策	<u> </u>	92 E	l者メールアドレ キュメントルート	X webna /hore//	ster®espress.net cvirtualdomain/esp	dtiad jp ressnet.dtiad jp/htdo	cs/	
7-125	使用量一覧				_	18275			
7967	ミランキング								_
_	_	_	·						
									-





4-2. 右図の設定画面が表示されます。

[詳細設定] タブ:ユーザー領域を公開する場合のURLの タイプ、サーバーのログ形式について の設定をします。

各設定項目は下記のとおりとなります。

·ユーザー領域のURLのタイプ:

ユーザー領域を公開する場合(個人のWeb ページにアクセスする為)のURLのタイプを 選択します。

- 例:http://example.com/ username/ http://example.com/users/username/
- ·サーバーログ形式:サーバーのログ形式を選択します。

エージェント:閲覧しているWebブラウザのタイプ 参照元:URLにアクセスする為に表示をしていた ページのアドレス 画像:ページ内に表示される画像ファイル名

・リモートホスト名の逆引き:

「リモートホスト名の逆引き」を有効にする かの設定をします。 有効にするとアクセスログにリモートホスト がホスト名で記録されます。

この設定を有効にした場合、サーバーに 負荷がかかる場合があります。

[詳細設定] の設定が終わりましたら、[エラーメッセージ 設定] タブをクリックします。

💁 HDE Controller: Webサーバー - 풍本設定 - 詳細設定 - Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 🗙
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) お気に入り(A) ツール(I) ヘルブ(H)	R .
HDE Anti-Virus	*
基本設定 詳細設定 エラーメッセージ設定	
基本設定 詳細設定 ディレクトリ管理 ここでは、個人のページのURLの含定方法と、サーバーのログ形式を发供します。 ディレクトリ激加 マーザー領域のURLのタイプ http://www.express.met.dtiad.jp/"username/ ・ ? ディレクトリ認知 ローザー領域のURLのタイプ http://www.express.met.dtiad.jp/"username/ ・ ? ディレクトリ認知 ローザー領域のURLのタイプ http://www.express.met.dtiad.jp/"username/ ・ ? ディレクトリ認知 ローザー領域のURLのタイプ http://www.express.met.dtiad.jp/"username/ ・ ? ディレクトリ認知 ローザーの方法式 参照元 記録する ・ ?	
ディスク使用量一覧 リモート本スト名の送引き する マ 🕄	
アクセスランキンジ	
	*



4-3. 右図の設定画面が表示されます。

- [エラーメッセージ設定] タブ: リクエストされたWebサイトのアドレスが 間違っている場合に表示をさせるエラー メッセージの設定をします。
- 各設定項目は下記のとおりとなります。
- ・ブラウザーの言語設定に合わせる:
 エラーメッセージをブラウザーの言語設定
 に合わせます。
- エラーメッセージを日本語にする:
 エラーメッセージを日本語にします。
- ・エラーメッセージを英語にする: エラーメッセージを英語にします。
- ・エラーメッセージの場所を指定する:

エラーメッセージごとにファイルの指定設定 が出来ます。

エラーメッセージにはURL

と設定をする事も出来ます。

"http://example.com/file.html"を指定する 事が出来ます。 このWebサーバー上のコンテンツであれば "http://example.com"を省略し"/file.html"



「設定する」ボタンをクリックするとWebサーバーの設定が 完了します。